Внимание!

Будьте предельно ВНИМАТЕЛЬНЫ!

Перед прошивкой проверяйте версию программного обеспечения (ПО) на модеме!!!

Неверный выбор обновления ПО может привести к неработоспособности устройства!

С версии прошивки 1.0.0 можно обновить только до версии 1.0.2! С версии прошивки 1.0.3 или 1.0.4 можно обновить до версии 1.0.5! Прошить с версии 1.0.2 на версию 1.0.3 **НЕВОЗМОЖНО!**

Проверка версии программного обеспечения и его обновление

Для проверки версии ПО необходимо запустить программу «D-link Connection Manager» (Запустить можно кликнув по ярлыку на рабочем столе, либо вставить модем в порт USB - программа запустится автоматически).

1. В закладке «Справка» выберите пункт «О программе».

D-Link Connection Manager

Оправка Выход


Руководство пользователя
О программе

WEB 2.5, WEB 4.5, Non Stop 7.5

Подключить

Вет устройства

2. В раскрывшемся окне будет видно, какая версия программы у Вас на данный момент.



Узнав версию и приняв решение обновить программное обеспечение необходимо сделать следующее.

- 1. Удалить старую версию программы «D-link Connection Manager».
- 2. Извлечь SIM-карту из модема.
- 3. Подключить модем без SIM-карты к порту USB.
- 4. Запустить файл с новой прошивкой, прошить (следуя указаниям в окне).
- 5. После прошивки извлечь модем из порта USB.
- 6. Подключить 3G-модем с установленной SIM-картой.